


1 HBCI mit personalisierter Chipkarte in der VR-NetWorld Software

1.1 Anlage der Bankverbindung mit den Zugangsdaten

Bankverbindungen | Neu

Klicken Sie im linken Menübaum mit der rechten Maustaste auf den Punkt **Bankverbindungen** und dann auf **Neu**.




Bezeichnung und Bankleitzahl

Geben Sie im Feld **Bezeichnung** einen Text ein, den Sie eindeutig Ihren Zugangsdaten zuordnen können.


Beispiel: Volksbank Freiburg, Ihr Name

Erfassen Sie anschließend die **Bankleitzahl** (68090000 für die Volksbank Freiburg eG).




Sicherheitsmedium

Als Typ des Sicherheitsmediums wählen Sie **Chipkarte**.




PIN-Eingabe

Führen Sie die Chipkarte in das Lesegerät ein und halten Sie die mitgeteilte 6stellige PIN bereit, die wir Ihnen zugesandt haben. Geben Sie nach Erscheinen dieser Aufforderung Ihre persönliche **6stellige PIN auf dem Ziffernblock des Chipkartenlesegerätes** ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der **OK-Taste**.




Bankverbindung wählen

Nach erfolgreichem Zugriff auf die Karte wird Ihnen die auf der Karte befindliche Kennung angezeigt. Bestätigen Sie diesen Dialog mit **Weiter**.




Angaben zur Bankverbindung

Die im folgenden angezeigten Detailangaben können Sie ebenso unverändert mit **Weiter** bestätigen.




Synchronisation


Im Feld **HBCI/FinTS-Version** wählen Sie **3.00** aus.



Jetzt erfolgt der erste Verbindungsaufbau mit der Bank (Bankverbindung synchronisieren). Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.




Legen Sie die Chipkarte ein und bestätigen mit **Weiter**.




PIN-Eingabe

Erfassen Sie bei dieser Aufforderung jeweils Ihre PIN.



Kontenanlage

Sie erhalten eine Übersicht aller für Sie freigeschalteten Konten. Alle angehakten Konten werden automatisch im Programm angelegt.



Zusammenfassung

Bestätigen Sie auch die Abschlussmeldung mit **Fertig stellen**.



1.2 Ändern der PIN

Die mitgeteilte PIN können Sie jederzeit in eine eigene PIN mit 6 bis 8 Stellen ändern.

Bankverbindung bearbeiten


Klicken Sie die eben angelegte Bankverbindung mit der rechten Maustaste an und wählen Bearbeiten.



Erfassen Sie zum Öffnen des Dialogs die alte mitgeteilte PIN.

Sicherheitsmedium | PIN ändern


Klicken Sie in der Kategorie Sicherheitsmedium auf die Schaltfläche **PIN ändern**.



Ändern der PIN

Tippen Sie folgende PINs ein:


- Die alte von uns mitgeteilte PIN
- Die neue von Ihnen gewählte PIN (6 bis 8 Stellen)
- Wiederholung dieser neuen PIN





1.3 Kartensperre nach 3 Fehlversuchen aufheben

Nach dreimaliger Eingabe einer falschen PIN sperrt sich die Chipkarte von selbst. Diese Sperre können Sie mit Hilfe Ihrer 8-stelligen PUK (Personal Unblocking Key) wieder aufheben. Die PUK haben Sie zusammen mit der PIN in einem separaten Umschlag erhalten.

Chipkarte entsperren Wählen Sie anschließend im Register **Extras**, Bereich **Werkzeuge** > **Chipkarte entsperren**.



Bestätigen Sie die folgende Meldung mit **Entsperren**.



Beachten Sie bitte die Hinweise zum Ablauf und halten Sie die entsprechenden Daten bereit:

- Eingabe der 8stelligen PUK bei der Aufforderung „Alte PIN“.
- Eingabe einer neu festgelegten 6- bis 8-stelligen PIN.
- Wiederholung dieser neu festgelegten PIN.